

Wie kann man ein Zertifikat von Apache auf IIS verschie...

Ersteller:
W & P Business Service GmbH

Erstellt am: 20.09.2009 23:51

Sie können ein Zertifikat verschieben, aber Sie benötigen dazu das Unix-Tool openssl.

»

Packen Sie Ihren privaten Schlüssel und Ihr Zertifikat in eine Datei:
`openssl pkcs12 -export -out cert.p12 -inkey server.key -in server.crt`

»

Verschieben Sie die Datei cert.p12 auf Ihren IIS-Server

»

Öffnen Sie die MMC (MS Management Console) und aktivieren Sie das Zertifikats Snap-In (für Computer-Konto)

»

Wählen Sie unter "Eigene Zertifikate" -> "Zertifikate"

»

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Zertifikate" und wählen Sie "alle Tasks" -> "Importieren"

»

Wählen Sie danach die p12-Datei die Sie auf den Server verschoben haben aus.

»

Öffnen Sie "Start" -> "Verwaltung" -> "Internetdienste-Manager"

»

Klicken Sie den betreffenden Webserver mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Eigenschaften"

»

Klicken Sie auf dem Reiter "Verzeichnissicherheit" auf "Serverzertifikat" und wählen Sie das vorher importierte Zertifikat aus.